



## 3 spuštění služby Wired AutoConfig Service


- 1 Spustíte příkazový řádek (jako správce)

### Windows Vista, 7

- 1 Klikněte na tlačítko **Start**.
- 2 Vepište **cmd** a stiskněte Enter.
- 3 Klikněte *pravým tlačítkem myši* na **cmd.exe** v nabídce nalezených programů.
- 4 Klikněte levým tlačítkem myši na položku **Spustit jako správce**.

(Nyní se může objevit okno s dotazem **Chcete povolit, aby následující program provedl změny v tomto počítači?** Zvolte **Ano**.)

- 5 Objeví se nové okno **Správce: Příkazový řádek**. *bez obrázku*



### Windows XP

- 1 Stiskněte současně **Win + R**. Do okna **Spustit** zadejte **cmd** . *bez obrázku*

- 2 Z příkazového řádku spusťte službu. Napište:

### Windows Vista, 7, XP SP3

**sc config dot3svc start= auto**

(mezera mezi **start=** a **auto** je nutná)

a stiskněte Enter.

Operace má skončit v češtině textem:

**[SC] ChangeServiceConfig úspěch .**

Dále zadejte

**net start dot3svc**

a stiskněte Enter.

Operace má skončit v češtině textem:

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>sc config dot3svc start= auto
[SC] ChangeServiceConfig SUCCESS

C:\Windows\system32>net start dot3svc
The Wired AutoConfig service is starting.
The Wired AutoConfig service was started successfully.

C:\Windows\system32>
```

**Služba Wired AutoConfig Service** nebo **Automatická konfigurace pevné sítě** byla úspěšně spuštěna.

Platí pro

Windows XP • Windows Vista • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows Server 2003 • Windows Server 2008 • Windows Server 2012 • Windows Server 2016

## 3 spuštění služby Wired AutoConfig Service

### Windows XP SP2

Místo druhého příkazu `net start dot3svc` zadejte `net start wzcsvc` a stiskněte Enter.


Operace má skončit v češtině textem:

**Služba Automatická konfigurace bezdrátových zařízení byla úspěšně spuštěna.**

*Pokud ale máte skutečně Windows XP SP2, důrazně vám z bezpečnostních důvodů doporučujeme provést si alespoň zdarma upgrade vašeho operačního systému ze stránek firmy Microsoft na verzi Windows XP SP3. Microsoft přestal opravovat bezpečnostní chyby ve Windows XP SP2 v roce 2010.*

### Problém?

Pokud Vám vyskočí příkazový řádek s odepřením přístupu (doslova **Přístup byl odepřen**), nespustili jste příkazový řádek jako správce a je třeba se vrátit do kroku 1.



```
ca. Command Prompt
C:\Users>sc config dot3svc start= auto
[SC] OpenService FAILED 5:

Access is denied.


C:\Users>net start dot3svc
System error 5 has occurred.

Access is denied.
```

## 4 nastavení IP adresy z DHCP

① Klikněte na tlačítko **Start**.

② Klikněte na **Ovládací panely**.



Platí pro

Windows 7

Windows Vista

Windows XP

Windows XP

Windows XP

Windows XP

Windows XP

Windows XP

Windows XP

## 4 nastavení IP adresy z DHCP (pokr.)

### Windows 7

③ Klikněte na ikonu **Centrum síťových připojení a sdílení**.

④ V nastálém okně klikněte na **Změnit nastavení adaptéru**.

### Windows Vista bez obrázku

③ Vyberte položku **Síť a Internet (Network and Internet)** ► **Centrum síťových připojení a sdílení (Network and Sharing Center)**.

④ Zvolte **Spravovat síťová připojení**.

### Windows XP bez obrázku

③ Zvolte **Připojení k síti a Internetu (Network and Internet Connections)**

④ Zvolte **Síťová připojení (Network Connections)**.

⑤ Najděte adaptér **Místní síťové připojení**, který odpovídá vaší síťové kartě a klikněte na něj *pravým* tlačítkem myši.

⑥ V menu vyberte **Vlastnosti**.

